

- ・ [UTAU本体インストール手順](#)
  - [UTAU向け音源インストール手順](#)
    - [1.uarファイルでのインストール手順](#)
    - [2.zipファイルでのインストール手順 自動インストール機能対応音源](#)
    - [3.2でインストールできない音源のインストール手順](#)

## UTAU本体インストール手順

[歌声合成ツールUTAU 公式サイト](#) へアクセスし、[ダウンロードページ](#)からダウンロードし、インストールする。

最新版をインストールする場合：

**インストーラ (exe形式) 版** をダウンロードし、任意の場所に保存の後、ダブルクリックで起動  
任意のフォルダ (C:\program files\など、全角文字や日本語表記の無いところがオススメ) へインストールする。

上書きインストールする場合：exe版 / zip版を同様に

現在のところ、Windows版をXPで使用時に、上書きインストールが理由となる弊害の報告はありません。

ですので、慣れてない人や、面倒くさがりな人にはexe形式版がオススメです。

zipアーカイブ版については、扱いに慣れている (トラブルシュートも出来る) 人向けであるということで仔細割愛

初回インストール時にzip形式でインストールする場合は、VB6ランタイムライブラリが必要になります。  
必要に応じて作者さまページからDLしてください。

### 【参考動画】

人力ボーカロイド支援ツールらしきものを作ってみた その1 導入編

<http://www.nicovideo.jp/watch/sm2533801>

## UTAU向け音源インストール手順

### 1.uarファイルでのインストール手順

インストールしたい音源のUarファイルをダウンロードし、適当な場所に保存します。

UTAU本体のインストール時に作成される、デスクトップアイコンにUarファイルをドラッグ&ドロップするか、  
UTAUを起動した状態で起動画面にドラッグ&ドロップします。

自動的に、デフォルト設定のVoiceフォルダ下へインストールされます。

### 2.zipファイルでのインストール手順 自動インストール機能対応音源

インストールしたい音源のzipファイルをダウンロードし、適当な場所に保存します。

UTAU本体のインストール時に作成される、デスクトップアイコンにzipファイルをドラッグ&ドロップするか、  
UTAUを起動した状態で起動画面にドラッグ&ドロップします。

自動的に、デフォルト設定のvoiceフォルダ下へインストールされます。

### 3.2でインストールできない音源のインストール手順

インストールしたい音源のzipファイルをダウンロードし、適当な場所に保存します。

UTAUのインストールされているフォルダの中にある、voiceフォルダを開きます。

(WindowsXP版では基本的に "C:\Program Files\UTAU" の中にあります)

のzipファイルを解凍し、voiceフォルダに入れます。

voiceフォルダ **音源のフォルダ名** \oto.iniの位置にファイルがないと、解凍しても音源を使用できませんので注意してください。